

Installation

Den viktigast komponenten i installation är konfigurationen av en ODBC datakälla. Det är den delen av programmet som kommunicerar med databas servern där all information är lagrat.

Det är lite olika beroende på vilket operativsystem som finns på datorn. På alla 32bitars system ODBC ställs in direkt på kontrollpanelen under administrativverktyg, och under DatorKällor ODBC. (gå till punkten i fet text)

Windows 7 och 8 är oftast i 64bitars version.

I Windows7 64 bitars system är man tvungna att hitta den 32bitars ODBC modul igenom att skriva C:\Windows\SysWOW64\odbcad32.exe i "Sök bland program" rutan i Startknappen längst ned bland programmen, När man skriver in detta och trycker 'Return' då kommer programmet visa sig längst upp i rutan – och man kan klicka igång den,

I Windows 8 finns det en både en 64 och en 32 bitars ODBC under Administrativverktyg kontrolpanelen. Välj den 32 bitar varianten.

Under ODBC administrations programmet finns det en flik som heter 'System DSN' - Välj den och sedan 'Lägg till' knappen på höger sidan. Under driv rutiner välj SQL-server eller SQL native client och tryck på Slutföra. Sedan under datorkällas namn skriv VadminODBC , inget under beskrivning, och sql.vadmin.net under server namn. I nästa flik välj 'Med SQL server verifiering' – skriv inloggnings id "install" och lösen till 0000 (fyra nollor!). Tryck 'Nästa' och sedan 'Nästa' igen, och sedan 'Slutföra' Då är ODBC modulen klar.

Sedan lägg de två filerna menu.txt och VadminMeny.exe i en mapp under C: (Exempelvis 'VadminODBC') När man kör menyprogramet kommer det att hämta och installera det senaste versionen av programmet.

Support telefonnr. 070 551 2828